

## TeleDAS-Installation verlagern

Die **TeleDAS**-Installation kann auf beliebigen Laufwerken und in beliebigen Verzeichnisstrukturen erfolgen. Hinsichtlich der Verzeichnistiefe ist lediglich zu beachten, dass die maximale Zeichenanzahl von Rechner-Namen, Laufwerksbezeichnung, Verzeichnis- und Dateinamen 250 Zeichen nicht überschreiten darf.

**TeleDAS** benutzt für seine Betriebsweisen keinerlei Einträge in der Windows-Registry. Daher ist eine Verlagerung der gesamten Installation auf ein anderes Laufwerk oder einen anderen Rechner mit dem Windows-Kopierbefehl möglich. Die einzigen Einträge in der Registry werden vom eingesetzten *InstallShield*-Setup-Programm vorgenommen und dienen nur der Deinstallation von **TeleDAS**.

Sind bei der Verlagerung auf einen anderen Rechner auch der Laufwerksname und die Verzeichnisstruktur identisch, müssen keinerlei Einstellungen innerhalb der **TeleDAS**-Installation verändert werden.

### 1. Verlagerung auf einen neuen Rechner

Die nachstehend aufgeführten Schritte sollten Sie der Reihe nach durchführen:

#### 2. Beenden Sie alle laufenden TeleDAS-Programme

Alle laufenden Programme sowie die gestarteten *Transfer*-, *Auswerte*-, *Message*-, *GE-DNA*-, *NV-DNA*- und *Rechnungs-Manager* beenden. Sofern diese als Dienst laufen, erfolgt das Beenden über die Windows-Dienstverwaltung (*Systemsteuerung – Verwaltung – Dienste*) oder - sofern als Programm laufend - mit der rechten Maus-Taste auf das betreffende Manager-Symbol in der TNA (links neben der Uhr) anklicken und das Programm beenden.

#### 3. Kopieren der Installation

Markieren Sie das Verzeichnis *TeleDAS* (oder noch besser das in der Regel darüber liegende Verzeichnis *GSD*) in der bisherigen Verzeichnisstruktur und kopieren Sie damit alle Dateien auf den neuen Rechner in die gewünschte Pfadstruktur.

Markieren Sie im Windows-Verzeichnis (in der Regel *c:\Windows* oder *c:\WinNT*) die beiden Dateien *TeleDAS.cfg* (bei älteren Installationen *TeleDAS.Ini*) sowie *TeleDSys.Ini* und kopieren Sie diese beidem auf den neuen Rechner in dessen Windows-Verzeichnis.

Markieren Sie im Verzeichnis *C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme* den Ordner *TeleDAS* und kopieren ihn an dieselbe Stelle auf dem neuen Rechner.

Markieren Sie im Verzeichnis *C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Desktop* den Ordner *TeleDAS* und kopieren ihn an dieselbe Stelle auf dem neuen Rechner.

#### 4. Nacharbeiten

Bei einer Einplatz-Installation ist damit die Verlagerung beendet, sofern sich **TeleDAS** auf dem neuen Rechner auf demselben Laufwerk und derselben Pfadstruktur befindet wie auf dem bisherigen Rechner. Befindet sich **TeleDAS** auf dem neuen Rechner an einem anderen Platz, müssen einige Einträge entsprechend angepasst werden. Diese sind nachstehend beschrieben.

Haben Sie die Server-Installation auf einen anderen Rechner mit geändertem Namen verlagert, müssen Sie bei allen **TeleDAS**-Arbeitsplätzen folgende Änderungen vornehmen:

Öffnen Sie die Datei *TeleDAS.Ini* im *TeleDAS*-Verzeichnis (oder in *c:\windows*) und überprüfen Sie die Einträge in der Section [Verzeichnis]:

Datenbank=\\PC_122\GSD\TeleDAS	Hier muss der Name des neuen PC's eingetragen werden
GesprDir=\\PC_122\GSD\TeleDAS\gespr.001	Falls TeleDAS für mehrere Standorte eingerichtet ist, muss auch hier der Name des neuen PC eingetragen werden.
ProgDir=\\PC_122\GSD\TeleDAS	Falls die Programme vom Server geladen werden, muss auch hier der Name des neuen PC eingetragen werden.
WorkDir=C:\ProgramData\GSD\TeleDAS.Loc	Dieser Eintrag bezieht sich auf das Verzeichnis für die lokalen TeleDAS-Daten auf dem jeweiligen Arbeitsplatz und darf daher nicht verändert werden.

Weisen die Verknüpfungen zum Starten der **TeleDAS**-Programme auf den Server, müssen diese Verknüpfungen auch auf den neuen Server-Namen umgestellt werden.

## 2. Verlagerung auf ein anderes Laufwerk

Die nachstehend aufgeführten Schritte sollten Sie der Reihe nach durchführen:

### 1. Beenden Sie alle laufenden TeleDAS-Programme

- Alle laufenden Programme sowie die gestarteten *Transfer*-, *Auswerte*-, *Message*-, *GE-DNA*-, *NV-DNA*- und *Rechnungs-Manager* beenden. Sofern diese als Dienst laufen, erfolgt das Beenden über die Windows-Diensteverwaltung (*Systemsteuerung – Verwaltung – Dienste*) oder - sofern als Programm laufend - mit der rechten Maus-Taste auf das betreffende Manager-Symbol in der TNA (links neben der Uhr) anklicken und das Programm beenden.

### 3. Kopieren der Installation

Markieren Sie das Verzeichnis `TeleDAS` (oder noch besser das in der Regel darüber liegende Verzeichnis `GSD`) in der bisherigen Verzeichnisstruktur und kopieren Sie damit alle Dateien auf den neuen Rechner in die gewünschte Pfadstruktur.

Markieren Sie im Windows-Verzeichnis (in der Regel `c:\Windows` oder `c:\WinNT`) die beiden Dateien `TeleDAS.Cfg` (bei älteren Installationen `TeleDAS.Ini`) sowie `TeleDSys.Ini` und kopieren Sie diese auf den neuen Rechner in dessen Windows-Verzeichnis.

Markieren Sie im Verzeichnis `C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme` den Ordner `TeleDAS` und kopieren ihn an dieselbe Stelle auf dem neuen Rechner.

Markieren Sie im Verzeichnis `C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Desktop` den Ordner `TeleDAS` und kopieren ihn an dieselbe Stelle auf dem neuen Rechner.

### 4. Nacharbeiten

Durch die Veränderung der Laufwerk- und / oder Pfadstrukturen müssen einige Einstellungen auf dem **TeleDAS**-Rechner angepasst werden:

Öffnen Sie die Datei `TeleDAS.Ini` im `TeleDAS`-Verzeichnis (oder in `c:\windows`) und überprüfen Sie die Einträge in der Section `[Verzeichnis]`:

<code>Datenbank=d:\TK\GSD\TeleDAS</code>	Hier muss der Name des neuen Verzeichnis eingetragen werden
<code>GesprDir= d:\TK\GSD\TeleDAS\gespr.001</code>	Falls <code>TeleDAS</code> für mehrere Standorte eingerichtet ist, muss auch hier der Name des neuen Verzeichnisses eingetragen werden.

Die übrigen Laufwerk- bzw. Verzeichniseinträge betreffen gespeicherte Einstellungen aus Bedienungsabläufe. Diese sollten Sie über die Funktion *Suchen / Ersetzen* auf die neuen Werte ändern.

In den kopierten Verknüpfungsordner (`C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Desktop` und `C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme`) müssen Sie die Verknüpfungsziele für alle Start-Icons in diesen Ordnern auf den neuen Speicherort von **TeleDAS** hin ändern.

Haben Sie die Server-Installation auf einen anderen Rechner mit geändertem Namen verlagert, müssen Sie bei allen **TeleDAS**-Arbeitsplätzen folgende Änderungen vornehmen:

Öffnen Sie die Datei `TeleDAS.Ini` im `TeleDAS`-Verzeichnis (oder in `c:\windows`) und überprüfen Sie die Einträge in der Section `[Verzeichnis]`:

<code>Datenbank=\\PC_122\d\TK\GSD\TeleDAS</code>	Hier muss der Name des neuen Verzeichnisses eingetragen werden
<code>GesprDir=\\PC_122\d\TK\GSD\TeleDAS\gespr.001</code>	Falls <code>TeleDAS</code> für mehrere Standorte eingerichtet ist, muss auch hier der Name des neuen Verzeichnisses eingetragen werden.
<code>ProgDir=\\PC_122\d\TK\GSD\TeleDAS</code>	Falls die Programme vom Server geladen werden, muss auch hier der Name des neuen Verzeichnisses eingetragen werden.
<code>WorkDir=C:\ProgramData\GSD\TeleDAS.Loc</code>	Dieser Eintrag bezieht sich auf das Verzeichnis für die lokalen <b>TeleDAS</b> -Daten auf dem jeweiligen Arbeitsplatz und darf daher nicht verändert werden.

Die übrigen Laufwerk- bzw. Verzeichniseinträge betreffen gespeicherte Einstellungen aus Bedienungsabläufen. Diese sollten Sie über die Funktion *Suchen / Ersetzen* auf die neuen Werte ändern.

Weisen die Verknüpfungen zum Starten der **TeleDAS**-Programme auf den Arbeitsplätzen auf den Server (Programme nicht lokal installiert), müssen Sie auf diesen Rechnern die Verknüpfungen von allen Start-Icons in den **TeleDAS**-Verknüpfungsordnen (C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Desktop und C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme) auf den neuen Verzeichnisnamen des **TeleDAS**-Servers umstellen.